

# **UVV Dokumentation** Letzte Änderung: **2016/09/04 22:15**



# Inhaltsverzeichnis

- Datenimport** ..... 1
- Grundlegend: ..... 1
- Welche Daten: ..... 1
- Aktualisierungen: ..... 1
- Objekte: ..... 1



# Datenimport

## Grundlegend:

Daten, die in die UVV-Websoftware importiert werden sollen, werden im CSV Format zur Verfügung gestellt.

Generelle Einstellungen:

Feldtrenner	Semikolon
Feldbegrenzer	Doppeltes Anführungszeichen (optional)
Zeichensatz	ISO-8859-1

Dateien, die auf den Webserver hochgeladen werden, sollten im Dateinamen keine Leerzeichen enthalten, Unterstrich ist erlaubt, komplett klein geschrieben sein und das Datum enthalten, also „artikelliste\_uvv\_17012012.csv“ anstatt „Artikelliste UVV 17122012“

## Welche Daten:

Die UVV Websoftware benötigt folgende Daten:

- Objekte (oder Varianten, Artikel, Teile)
- Ersatzteile
- Kunden
- Ansprechpartner

## Aktualisierungen:

Datensätze werden nur komplett aktualisiert, das heißt: Ändern sich die Kundendaten, muß der komplette Kundenstamm neu importiert werden. Damit die Daten konsistent bleiben, braucht jeder Datensatz eine eindeutige Kennung, mehr dazu in den Details.

Details: Es folgt die detaillierte Beschreibung der einzelnen Importtypen

## Objekte:

Feldname	Pflicht	Beschreibung
Teilenummer	ja	Eindeutiger Schlüssel (Bis 255 Zeichen)
Bezeichnung	ja	Bis 255 Zeichen (Benötigt für die Auswahl des Objekts)
Bezeichnung2		Bis 255 Zeichen (Wird bei der Auswahl mit angezeigt)
Bezeichnung3		Bis 255 Zeichen
Bezeichnung4		Bis 255 Zeichen
Warengruppe	ja	Ganzzahl für die Zuordnung zu den Objektgruppen
Freifeld		

Beispiel csv-Datei:

Teilenummer;Bezeichnung;Bezeichnung2;Bezeichnung3;Bezeichnung4;Warengruppe;Freifeld

54788;Ketten Super Alloy SA, 10x30mm;Schwarz;Güteklasse 8;;93;N

54791;Ketten Super Alloy SA, 13x39mm;Schwarz;Güteklasse 8;;93;N

54794;Ketten Super Alloy SA 16x48mm;Schwarz;Güteklasse 8;;93;N

Letzte Änderung: **2016/09/04 22:15**